



Aline - Maglione

No. 2016-211-4265

Materiale

3 (3, 4) gomitoli di Super Kid Silk, colore 62

3 (3, 4) gomitoli di Super Kid Silk, colore 14

4 (5, 6) gomitoli di Woolpower, colore 01

Ferri circolari da 6 mm e 10 mm, 80 cm
Segnamaglie

Compisizione dei filati

 **Super Kid Silk**, Mayflower
76% mohair, 24% seta
25 g = 195 m

 **Woolpower**, Happy Sheep
100 % lana 100 gr = 160 metri

Campione di tensione

10 m x 14 giri = 10 cm a tre capi di filato lavorati insieme sui ferri da 10 mm.

Compra qui i tuoi filati

<http://shop.hobbii.it/aline-maglione>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiialine

Taglie

S (M, L)

Misure

Larghezza: 55 (60, 65) cm

Lunghezza: 49 (50, 51) cm

Informazioni sul modello

Il maglione è lavorato con 2 fili di Kid Silk ed 1 filo di Woolpower lavorati insieme = 3 fili.

Il maglione è realizzato dal basso verso l'alto.

Le maglie sullo scaflo maniche e lo scollo vengono chiuse. Le spalle sono cucite insieme, riprendendo le maglie dello scaflo manica. Le maniche sono lavorate dall'alto in basso.

Aumenti con 1 maglia (1 aum): Riprendi l'asola fra le maglie e lavora a dritto ritorto (dir rit).

maglia per girare (mg): Gira con il metodo dei ferri accorciati alla Tedesca.

Tecniche

Qui puoi trovare i video che mostrano le tecniche usate per questo modello:

Ferri accorciati alla Tedesca -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t=37s>



Buon lavoro!

Modello

Corpo

Avvia 100 (110, 120) m sui ferri circolari da 6 mm e lavora 2 cm a punto coste - 1 dir rit, 1 rov rit.

Giro con aum

Cambia con i ferri circolari da 10 mm.

Lav a dir 10 (11, 12), aum 1, ripeti da * a * per tutto il giro = 110 (120, 130) m.

Lav a maglia rasata in tondo finché il lavoro misura 25 cm.

Inserisci un segnamaglie su ogni lato = bordi laterali = 55 (60, 65) m rispettivamente per il davanti e il dietro.

Qui il lavoro si divide negli scalfi maniche. Sospendi le m davanti su un ferro circolare e lavora il retro.

Dietro

Lav a maglia rasata avanti indietro sui ferri circolari.

Lav in modo uniforme, finché lo scalfio manica misura 22 (23, 24) cm = 47 (48, 49) cm in totale.

Chiudi tutte le m.

Davanti

Lav in modo uniforme, finché lo scalfio misura 7 cm. Lavora a dir 26 (28, 31) m, chiudi 3 (4, 3) m dal lato dritto, lav a dir per tutto il giro.

Lato destro del davanti (come quando è indossato)

Dim sullo scollo in questo modo:

Giro 1: rov per tutto il giro

Giro 2: 2 dir ins a rit, lav a dir per tutto il giro.

Ripeti questi due giri, finché 8 dim sono state fatte = 18 (20, 23) m restano per la spalla.

Lav in modo uniforme, finché il lavoro misura 53 (54, 55) cm misurato al collo.

Modella la spalla con i ferri accorciati alla tedesca

*Lav finché 5 m restano sulla spalla, gira,

1 ferri accorciati alla tedesca, lav finché non hai terminato le m dello scollo, gira,

Lav finché 8 m restano sulla spalla, gira,

1 ferri accorciati alla tedesca, lav finché non hai terminato le m dello scollo, gira,

lavora il resto del giro. Lavora la m dei ferri accorciati alla tedesca come 1 m. Gira,

Chiudi.

Parte sinistra del davanti (come quando il maglione è indossato)

Dim sullo scollo in questo modo:

Giro 1: lav a rov per tutto il giro

Giro 2: lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Ripeti questi due giri, finché hai fatto 8 dim e restano = 18 (20, 23) m per la spalla.

Lav in modo uniforme, finché il lavoro misura 53 (54, 55) cm misurato al collo.

Modella la spalla con i ferri accorciati alla tedesca

*Lav finché 5 m restano alla spalla, gira,

1 maglia per girare, Lav finché 0 m restano allo scollo, gira,

Lav finché 8 m restano alla spalla, gira,

1 maglia per girare, Lav finché 0 m restano allo scollo, gira,

lav il resto del giro. Lav la m per girare come 1 m. gira,

Chiudi.

Cuci insieme i bordi della spalla a punto maglia.

Maniche (lavora dall'alto in basso)

Riprendi circa. 44 (46, 48) m nello scalfo manica sui ferri circolari da 10 mm con il metodo del Magic Loop.

Il primo giro è lav a dir rit.

Lav in modo uniforme, finché la manica misura 43 cm.

Nel giro succ, dim 16 m in modo uniforme.

Cambia con il ferro circolare da 6 mm.

Lav 3 cm a p. coste - lav 1 dir rit, 1 rov rit.

Chiudi.

Stessa procedura per la seconda manica.

Bordi

Riprendi le m lungo lo scollo dal lato dritto sui ferri circolari da 6 mm

Lav 3 cm a p. coste - 1 dir rit, 1 rov rit.