



MODELLO PER MAGLIA

Vinterdrøm

Vestito

Design: @Strikkeblogg | Hobbii Design

MATERIALE

Unicorn Solid

4 (5) 5 (5) 6 gomitoli di colore Lavender (11)

Soft Alpaca Lace

4 (5) 5 (5) 6 gomitoli di colore Hydrangea Purple (24)

Ferri circolari da 4½ mm, di 40 cm

Ferri circolari da 4½ mm, di 80 cm

Segnamaglie

Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Unicorn Solid, Hobbii

75% lana merino, 25% poliammide

100 g = 400 m

Soft Alpaca Lace, Hobbii

100% alpaca

50 gr = 400 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 19 m x 24 giri sui ferri da 4½ mm

ABBREVIAZIONI

dx - destra

sx - sinistra

gett -gettato

m = maglia(e)

sm - Segnamaglie

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

A1S = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro

sinistro da davanti verso dietro

A1D= Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro

sinistro da dietro verso davanti

FACT = Ferri accorciati alla tedesca

TAGLIA

XS (S) M (L) XL

MISURE

Lunghezza: 93 (94) 95 (96) 97 cm

Circonferenza del busto: 94 (99) 105 (111) 118 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Elegante e intramontabile abito al ginocchio con maniche a sbuffo, lavorato a maglia rasata dall'alto verso il basso.

L'abito è lavorato con 2 fili tenuti insieme; 1 capo di Unicorn Solid insieme a 1 capo di Soft Alpaca Lace, o 1 capo di Kid silk, se preferisci il mohair.

Sono state utilizzate delle tecniche semplici per le rifiniture,

con un po' di esperienza e pazienza questo vestito può essere realizzato dalla stragrande maggioranza.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiivinterdrøm

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/vinterdrom-vestito>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Chiudi tutte le estremità e vaporizza leggermente l'indumento.

Il bordo I-cord in fondo al vestito, dovrebbe essere bloccato e vaporizzato per evitare che si arrotoli.

SPRONE

Avvia 78 (78) 82 (86) 90 m sui ferri circolari da 4,5 mm.

Inserisci un sm tra la prima e l'ultima m sui ferri = centro dietro e inizio del giro.

Lavora in tondo a maglia rasata per 3 cm.

Al giro successivo lavora il bordo creato con le maglie di inizio, in questo modo:

Lavora insieme a diritto 1 m dal ferro con una maglia del bordo di avvio, oppure cuci il bordo alla fine se lo trovi difficile.

Lavora a dritto 15 (15) 16 (17) 18 m su metà dietro, inserisci 1 sm, lav a dir 9 m, inserisci un sm, lav a dir 30 (30) 32 (34) 36 m, inserisci un sm, lav a dir 9 m, inserisci un sm, lav a dir 15 (15) 16 (17) 18 m sull'ultima metà del dietro.

Ora sei all'inizio del giro e da qui in poi farai aumenti sul davanti e sul dietro a ogni giro.

Gli aumenti sono realizzati come segue

1. lav a dir sulla metà del dietro fino al primo sm, A1D, sposta la sm sul ferro destro, lav a dir le m della spalla, sposta il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir il davanti, A1D, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir le m della spalla, sposta il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir sull'ultima metà del dietro
2. Ripeti il 1° ferro 10 volte in totale.

Ora hai 50 (50) 52 (54) 56 m per ogni parte del davanti e del dietro.

Al giro successivo realizzerai le maniche a sbuffo, in questo modo:

MANICHE A SBUFFO

1. Lav a dir sulla metà del dietro, sposta il sm sul ferro destro, gett, *1 dir, gett* al prossimo sm, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir sul davanti, sposta il sm sul ferro destro, gett, *1 dir, gett* al prossimo sm, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir sull'ultima metà del dietro.
2. Lav a dir 1 giro, senza aumenti. Il gett è lavorato a dritto ritorto.

I passaggi 1 e 2 vengono lavorati 2 volte in totale.
= 39 m per la manica.

Continua a lavorare lo sprone a maglia rasata con aumenti ogni 2 giri - prima per le maniche e poi per lo sprone.

Aumenti per le maniche

1. Lav a dir al primo sm, sposta il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir al prossimo sm, A1D, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir sul davanti, sposta il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir fino al sm, A1D, sposta il sm sul ferro destro.
2. lav a dir 1 giro
3. Lavora il giro 1-2 11 (12) 14 (16) 18 volte in totale. Ora hai 61 (63) 67 (71) 75 m per la manica.

Aumenti per lo sprone. In questo modo:

Aumenti per lo sprone

1. Lav a dir al primo sm, A1D, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir sulla manica, sposta il sm sul ferro destro, A1S, lav a dir sul davanti al prossimo sm, A1D, sposta il sm sul ferro destro, lav a dir sopra la manica, sposta il sm sul ferro destro, A1S
2. lav a dir 1 giro
3. Lavora il gio 1-2 19 (21) 23 (25) 27 volte in totale. Ora hai 176 (184) 196 (208) 220 m per lo sprone, senza contare le maniche

Al giro successivo, metti le maniche su un ferro ausiliario o su un filo di scarto.

Lav a dir fino al primo sm (togli il sm), sospendi le maglie delle maniche, avvia 2 m sotto il braccio usando l'asola di avvio, (togli il sm) lav a dir le m. del davanti fino a sm (togli il sm), sospendi le maglie delle maniche, avvia 2 m sotto il braccio usando l'asola di avvio, (togli il sm), lav a dir fino al sm centro dietro (l'inizio del giro)
Ora dovresti avere 180 (188) 200 (212) 224 m per il corpo.

Lav a dir in tondo a maglia rasata finché il corpo non misura ca.12 cm misurati da sotto la manica.

Ora sei all'inizio del giro e il busto va lavorato più lungo sul retro usando i ferri accorciati alla tedesca. (FACT)

Gira 4 volte in totale da ciascun lato del sm, in questo modo:

1. Lav a dir, gira, lavora un giro con i ferri accorciati alla Tedesca
2. Lav a rov dopo il sm al centro sul retro del vestito, gira, lavora un FACT
3. Lav a dir dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
4. Lav a rov dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
5. Lav a dir dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
6. Lav a rov dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
7. Lav a dir dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
8. Lav a rov dopo il precedente FACT, gira, lavora un FACT
9. Lav a dir 1 un giro intero fino al sm

GONNA

Ora farai degli aumenti per la gonna. Usando il gettato. I gett sono lavorati a diritto ritorto sul giro successivo, per evitare buchi. Questo viene fatto come segue:

2 dir, gett ripeti da * a * fino alla fine del giro.

Lav a dir un giro, ma i gett sono lavorati a diritto ritorto.

Continua a lavorare in tondo a maglia rasata finché tutto il lavoro non misura 93 (94) 95 (96) 97 cm, o la lunghezza desiderata, la lunghezza si misura al centro davanti, sotto il risvolto del collo.

Chiudi con un sottile i-cord.

*1 dir, 2 m a dritto ritorte *riporta le m sul ferro sinistro e ripeti fino a quando tutte le m sono chiuse. Cuci insieme le ultime 2 maglie con l'inizio del giro per avere un bordo senza cuciture attorno al vestito.

MANICHE

Metti le 61 (63) 67 (71) 75 m per la manica sui ferri da 4,5 mm e riprendi 3 m sotto il braccio.

Ora hai 64 (66) 70 (74) 78 m sui ferri e il giro inizia sotto il braccio.

Lavora in tondo a maglia rasata finché la manica non misura 40 cm o la lunghezza desiderata, misurata da sotto il braccio

Ora termina la manica, per prima cosa chiudi le m in modo che la manica sia leggermente arricciata, prima di aumentare fino a formare una piccola balza. Il volant è di ca. 4-5 cm.

In questo modo:

Lav 1 giro * 2 dir ins*

Lav 1 giro*3 dir, 2 dir ins*

Lav a dir 5 giri

Lav 1 giro*1 dir, gett*

Lav a dir 1 giro (i gett sono lavorati a diritto ritorto)

Lav 1 giro*3 dir, gett*

Lav a dir 1 giro (i gett sono lavorati a diritto ritorto)

Lav a dir 1 giro

Lav a rov 1 giro

Chiudi *2 m a dir ritorto, riporta le m sul ferro sinistro* fino a quando tutte le maglie sono chiuse.

Divertiti!

Tonje Kristin Holmen / @Strikkeblogg

