



**MODELLO PER MAGLIA**

**Willin**

**Maglione**

**Design: strikke\_helene | Hobbii Design**

## MATERIALE

9 (9) 10 (11) 11 (13) 13 gomitoli di Friends Wool col. Open Sea (79)

4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 gomitoli di Friends Kid Silk col. Open Sea (79)

Ferri circolari da 4.5 mm, 40 cm  
Ferri circolari da 4.5 mm, 80 cm  
Ferri circolari da 5 mm, 40 cm  
Ferri circolari da 5 mm, 80 cm

Segnamaglie  
Cavo fermamaglie

## YARN QUALITY

 **Friends Wool**, Hobbii

100% lana  
50 g = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Kid Mohair, 3% lana, 25% Seta  
25 g r= 200 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 18 m x 22 giri a maglia rasata

## ABBREVIAZIONI

dir = lavora a dritto  
rov = lavora a rovescio  
m = maglia/e  
Sm = segnamaglie

## TAGLIA

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

## DIMENSIONE

**Lunghezza:** 48 (50) 52 (54) 56 (58) 60 cm  
(misurata al centro della parte frontale)

**Circonferenza del busto:** 94 (102) 106 (112)  
118 (124) 130 cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione Willin è un capo basico, con dei bei dettagli sulle spalle. Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso, con l'uso dei ferri accorciati alla tedesca per lo scollo. Gli aumenti sono lavorati sulle spalle contemporaneamente, mentre lavori i ferri accorciati alla tedesca. Quindi il lavoro si separa in due pezzi, che verranno assemblati in un secondo momento, sotto le maniche. Verranno riprese delle maglie per creare le maniche, che saranno poi lavorate senza diminuzioni. Il polsino a coste è lavorato stretto per creare l'effetto della maniche a palloncino. Questo modello utilizza la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca, ma puoi utilizzare il tuo metodo preferito per lo scollo.

Lavora con 2 fili - 1 filo di Friends Wool e 1 filo di Friends Kid Silk.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #strikke\_helene #hobbiwillin  
#hobbijapandi

## ACQUISTA QUI I FILATI

<https://shop.hobbii.it/willin-maglione>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFORMAZIONI E CONSIGLI

### Aumenti

*Sul lato dritto*

A1D= Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti, e lav a dir

A1S = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro, e lav a dir ritorto

*Sul lato rovescio*

A1DR = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti, e lav a rov.

A1SR = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro, e lav a rov ritorto.

### Maglia doppia a dritto

1° giro \*1 dir, passa 1 m a rov con il filo davanti\* ripeti da \*a\* fino alla fine della riga.

2° giro \*Passa 1 m a rov con il filo dietro, 1 rov\* ripeti da \*a\* fino alla fine della riga.

## MAGLIONE

Avvio 78 (78) 80 (82) 84 (84) 86 m sui ferri da 4.5 mm. Lavora a p. coste (1 dir, 1 rov) finché il lavoro misura 8 (8) 8 (8) 9 (9) 9 cm.

Sul giro successivo, piega l'apertura del collo a metà (con i rovesci di fronte ) lav 1 dir dal ferro insieme a 1 m dal bordo di avvio.

Se lo trovi difficile puoi invece cucire alla fine lungo il bordo.

Passa ai ferri da 5 mm.

Ora puoi inserire i sm per le m delle spalle. Gli aumenti si lavorano a ogni lato di questa m, sia sul dritto che sul rovescio del lavoro:

Lav a dir 19 (19) 19 (20) 20 (20) 21 (pannello dietro), inserisci 1 sm, 1 dir. Ora puoi inserire i sm per le m delle spalle. Gli aumenti si lavorano a ogni lato di questa m, sia sul dritto che sul rovescio del lavoro: 1 sm. Lav a dir 38 (38) 39 (40) 41 (41) 42 (pannello davanti), inserisci 1 sm, 1 dir, inserisci 1 sm, lav a dir 19 (19) 20 (20) 21 (21) 21 (pezzo posteriore). Inserisci 1 sm per l'inizio del giro (metà posteriore).

### Scollo e aumenti delle spalle

Ora lavorerai gli aumenti in corrispondenza dei 4 sm per le spalle lavorando i FAT.

In questo modo:

Lav a dir 19 (19) 19 (20) 20 (20) 21, A1D, fai scorrere il sm sul ferro destro, 1 dir, fai scorrere il sm sul ferro destro, A1S, 1 dir, gira, realizza un FAT.

Lavora a rovescio fino al sm, A1SR, passa il sm sul ferro destro, 1 rov, passa il sm sul ferro destro, A1DR.

Lavora a rovescio sul dietro 39 (39) 40 (41) 42 (42) 43 m, A1SR, passa il sm sul ferro destro, 1 rov, passa il sm sul ferro destro, A1DR, 1 rov, gira, realizza un FAT.

Lav a dir fino al sm, A1D, passa il sm sul ferro destro, 1 dir, passa il sm sul ferro destro, A1S. Lav a dir fino al sm del centro dietro.

Ora gli aumenti sono 4 m per ogni spalla = 4 m per il davanti e 4 m per il dietro = 86 (86) 88 (90) 92 (92) 94 m.

Ripeti gli aumenti e i FAT come descritto sopra, ma lavora un'altra m (ovvero lavora un FAT e una m aggiuntiva) dopo l'ultimo FAT, fino a che avrai girato un totale di 11 (13) 14 (15) 16 (17) 18 volte per ogni lato. Dovresti avere 166 (182) 192 (202) 212 (220) 230 m sui ferri. Continua a lavorare a maglia rasata con aum in ogni giro fino ad aver aumentato in totale 1 (1) 0 (0) 0 (1) 1 una volta in più = 170 (186) 192 (202) 212 (224) 234 m sui ferri.

Ora, dividi il lavoro parte davanti e parte dietro, prima di unire nuovamente i pezzi sotto le maniche. Lav a dir fino al succ. sm, sospendi la m sengola della spalla.

### **Pannello frontale e posteriore**

Inizia lavorando la parte dietro. Lav a rov le 84 (92) 95 (100) 105 (111) 116 m, sospendi le m della spalla su un ferro ausiliario. Lavora avanti indietro a maglia rasata finché il pezzo dietro misura 18 (19) 20 (21) 22 (23) 24 cm da dove hai diviso il lavoro a metà e lavorato l'ultima riga dal rovescio del lavoro. Taglia il filo.

Il pannello davanti è lavorato come il pannello dietro. Il primo giro è lavorato dalla parte dritta. Lavora avanti e indietro a maglia rasata fino alla misura del davanti 18 (19) 20 (21) 22 (23) 24 cm da dove hai diviso il lavoro e lavorato l'ultimo giro dal rovescio del lavoro.

### **Corpo**

Unisci i pezzi, e continua a lavorare a maglia rasata. Inserisci 1 sm sotto la manica destra per indicare l'inizio del giro (dove hai iniziato a lavorare in tondo).

Dovresti avere 168 (184) 190 (200) 210 (222) 232 m sui ferri = 84 (92) 95 (100) 105 (111) 116 m per il davanti e 84 (92) 95 (100) 105 (111) 116 m per il dietro.

Lavora in tondo a maglia rasata finché il lavoro misura 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 cm, misurati al centro davanti, oppure 8 cm prima della lunghezza che preferisci (compreso lo scollo).

Passa ai ferri 4.5 mm, lav a p. coste (1 dir, 1 rov) finché le coste misurano 8 cm.

Chiudi, preferibilmente con 2 giri a maglia doppia a dritto con la chiusura all'italiana.

### **Maniche**

Con i ferri da 5 mm e riprendi 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 m da metà ascella e lungo il lato, lavora le m della spalla, riprendi 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 m lungo l'altro lato e fino a metà ascella, inserisci 1 sm = all'inizio del giro. Dovresti avere 65 (69) 73 (77) 81 (85) 89 m sui ferri.



Lavora un giro a diritto ritorto (lav a dir le m della spalla).

Lavora in tondo a maglia rasata fino alla misura delle maniche 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 cm, misurato da sotto il braccio o 10 cm prima della lunghezza desiderata.

Passa ai ferri da 4.5 mm, lav 2 dir ins finché restano 3 m, lav a dir ins queste 3 m= 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 m.

Lavora a p. coste (1 dir,1 rov) finché il p. coste misura 10 cm.

Chiudi, preferibilmente con 2 giri a maglia doppia a dritto con la chiusura all'italiana.

### **Assemblaggio**

Chiudi e nascondi tutti i fili, cuci lungo lo scollo se non l'hai lavorato a diritto.

Lava e vaporizza l'indumento.

### **Buon sferruzzamento!**

Strikke\_Helene