



MODELLO PER MAGLIA

Autumn Waves

Maglione

Design: Intreccidiceci | Hobbii Design

MATERIALE

2 (2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4) gomitoli Cascata (06)

Ferri circolari 4.5 mm, 40 cm

Ferri circolari 5 mm, 80 cm

Segnamaglie

Ago

Ferma Maglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Cascata**, Hobbii

61% Cotone, 39% Acrilico premium

200 g = 400 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

17 m x 24 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIE

XS (S - M - L - XL - 2XL - 3XL)

MISURE

Larghezza: 46 (50 - 54 - 60 - 63 - 69 - 73) cm

Lunghezza: 43 (46 - 48 - 56 - 57 - 57 - 57) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso in tondo. Il carré è lavorato secondo il diagramma. Le maniche e il corpo sono separati e lavorati in tondo.

Ha una differenza di circa 10-15 cm rispetto alle misure del corpo.

La modella è alta 178 cm e indossa la taglia L.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #intreccidiceci

#hobbiiautumnwaves #hobbiinaturalbeauty

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/autumn-waves-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



ABBREVIAZIONI

BOR: inizio del giro

dim: diminuzione

dir: diritto

2 m dir ch ins: due maglie diritte chiuse insieme (diminuzione)

dir rit: diritto ritorto

A1R: un aumento a rovescio. Il modo più semplice per aumentare è lavorare nella parte anteriore e posteriore di una maglia.

rov: rovescio

G: giro(i)

DL: diritto del lavoro

die-2ins: passa 2 maglie singolarmente a diritto, lavorare le 2 maglie appena passate a dir ritorto.

M: maglia(e)

SCOLLATURA

Avviare 84 (84 - 90 - 90 - 90 - 96 - 96) m con i ferri circolari corti 4.5 mm

Posizionare il SM per il BOR e unire per lavorare in tondo. Il giro inizia nella transizione tra la spalla sinistra e il pezzo posteriore.

Lavora a coste *1 dir rit, 1 rov* per 3 cm

Nel giro successivo: *1 dir, 1 rov, A1P* 42 (42 - 45 - 45 - 45 - 48 - 48) volte 126 (126 - 135 - 135 - 135 - 144 - 144 m)

Lavorare a coste: 1 dir rit, 2 rov per 3 cm

Passare al ferro da 5 mm e lavorare 1 giro a maglia rasata.

SOLO LA TAGLIA S

Lavorare 1 giro dove si aumentano 6 maglie uniformemente distanziate (132 maglie)

SOLO LA TAGLIA M

Lavorare 1 giro dove si aumentano 3 maglie uniformemente distanziate (138 maglie)

SOLO LE TAGLIE L/XL

Lavorare 1 giro dove si aumentano 9 maglie uniformemente distanziate (144 maglie)

SOLO LA TAGLIA 2XL

Lavorare 1 giro dove si aumentano 12 maglie uniformemente distanziate (156 maglie)

SOLO LA TAGLIA 3XL

Lavorare 1 giro dove si aumentano 24 maglie uniformemente distanziate (168 maglie)

TUTTE LE TAGLIE

Lavorare A1 nel giro per un totale di 21 (22 - 23 - 23 - 24 - 26 - 28) ripetizioni. Passare a ferri circolari più lunghi quando necessario.

Quando A1 è stato completato in altezza ci sono 210 (220 - 230 - 253 - 264 - 286 - 308) maglie sui ferri. Il lavoro misura 23 (24 - 24 - 24 - 31 - 31 - 31) cm dal segnamaglie.

Ora dividere per il corpo e le maniche come segue:

Rimuovere il segnamaglie BOR

Lavora a dir 68 (70 - 74 - 83 - 88 - 96 - 102) m dietro. Passare le 37 (40 - 41 - 44 - 44 - 47 - 52) m delle maniche su un filo di scarto o un fermamaglia.

Avviare 5 (8 - 11 - 12 - 12 - 14 - 14) m sotto le ascelle con il metodo Backwards Loop Cast-On o Avvio a Catenella.

Lavorare a dir 68 (70 - 74 - 82 - 88 - 96 - 102) m davanti. Passare 37 (40 - 41 - 44 - 44 - 47 - 52) m delle maniche su un filo di scarto o un fermamaglia

Avviare 5 (8 - 11 - 12 - 12 - 14 - 14) m sotto le ascelle con il metodo Backwards Loop Cast-On o Avvio a Catenella.

Lavorare 34 (35 - 37 - 41 - 44 - 48 - 51) m dir e posizionare il segnamaglia BOR. 146 (156 - 170 - 189 - 200 - 220 - 232) m

CORPO (davanti+dietro)**SOLO LA TAGLIA L**

Lavorare 1 giro dove si aumenta 1 maglia (190 maglie)

TUTTE LE TAGLIE

Lavorare uniformemente fino a quando il corpo misura 20 (22 - 24 - 24 - 25 - 25 - 25) cm dal bordo di avvio sotto le ascelle, o 6 cm in meno della lunghezza desiderata del corpo.

Lavorare 1 giro: *2 m dir ch ins, gettato* per tutto il giro.

Lavorare 1 giro a dir

COSTE

Passare al ferro da 4,5 mm

Lavorare uniformemente a coste per 6 cm 1 dir rit, 1 rov

Intrecciare le maglie senza stringere.

MANICHE (REALIZZARNE 2)

Trasferire 37 (40 - 41 - 44 - 48 - 50 - 52) m della manica dal filo di rinforzo al ferro di riserva.

Con il DL in su, riprendere le m del corpo. Raccogli e lavora 3 (4 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7) m dal bordo di avvio, posizionare un SM per il BOR, raccogli e lavora altre 2 (4 - 5 - 6 - 7 - 7 - 7) m dal bordo di avvio.

Lavora le m della manica al SM BOR. 42 (48 - 52 - 56 - 62 - 64 - 68) m

Lavora 6 cm a dir

G dim: 1 dir, 2 m dir ch ins. a dir fino a 3 m prima del SM, die-2ins, 1 dir

Diminuire in questo modo ogni 3 cm per 3 (5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 7) volte in tutto. 36 (38 - 42 - 46 - 50 - 52 - 54) m

Lavorare in modo uniforme fino a quando la manica misura 38 cm dall'ascella, o 6 cm meno della lunghezza totale desiderata.

lavora 1 giro a dir: *2 m dir ch ins, gettato* per tutto il giro

lavora 1 giro a dir

COSTE

Passare al ferro da 4,5 mm


Lavorare uniformemente a coste per 6 cm 1 dir rit, 1 rov

Intrecciare le maglie senza stringere.


FINITURE

Intrecciare le estremità. Blocca il maglione





A.1 taglia XS - S - M - L



A.1 taglia XL - 2XL - 3XL

LEGGENDA DIAGRAMMA

-  Diritto
-  Rovescio
-  2 maglie diritte chiuse insieme
-  Gettato
-  No maglia