



MODELLO PER MAGLIA

La Spiga

Maglione

Design: Intreccidiceci | Hobbii Design

MATERIALE

Highland Wool

CP: 5 (6 - 7 - 9 - 10 - 10) gomitoli in col 23

CC: 1 (1 - 2 - 2 - 3 - 3) gomitoli(o) in col 25

Ferri circolari 3.5 mm, 40 cm

Ferri circolari 4 mm, 40/80 cm /

Segnamaglie

ago

filo per cucire

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool**, Hobbii

100 % Lana peruviana d'Altopiano

50 g = 175 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

20 m x 26 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIA

M (L - XL - 2L - 3XL - 4XL)

MISURE

Larghezza: 49 (54 - 60 - 66 - 72 - 76) cm

Lunghezza: 45 (45 - 46 - 54 - 49 - 49) cm

o la lunghezza desiderata

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso in tondo. Vengono aggiunti ferri accorciati alla tedesca per modellare il collo e viene lavorato lo sprone intrecciato. Il motivo è lavorato sullo sprone come mostrato nel diagramma. Le maniche e il corpo sono separati e lavorati in tondo.

Viene indossato con una differenza di circa 5-10 cm rispetto alle misure del corpo. La modella è alta 178 cm e indossa la taglia L.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #inteccidiceci #hobbiilaspiga

#hobbiinaturalbeauty

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/la-spiga-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

BOR: inizio del giro

CP: colore principale

CC: colore contrastante

dim: diminuzione

Ferri accorciati alla Tedesca (German Short Rows): sono uno dei nostri metodi preferiti per aggiungere forma e dimensione al tuo tessuto lavorato a maglia. I giri corti sono righe parziali di maglia lavorate su una parte dei tuoi punti per aggiungere altezza extra in un'area specifica.

dir: diritto

2 m dir ch ins: due maglie diritte chiuse insieme (diminuzione)

dir rit: diritto ritorto

A1: aumenta 1 maglia lavorando nel dietro della maglia del giro sottostante o aumenta 1 maglia usando il metodo backwards loop cast-on.

rov: rovescio

G: giro(i)

DL: diritto del lavoro

PS: passa il segnamaglie

die-2ins: passa 2 maglie singolarmente a diritto, lavorare le 2 maglie appena passate a dir ritorto.

M: maglia(e)

SCOLLATURA

Con il CP e i ferri da 3,5 mm, avviare 84 (90 - 96 - 102 - 108 - 114) maglie. Posizionare il segnamaglie BOR e unire per lavorare in tondo.

Lavorare a coste: 1 dir rit, 1 rov per 6 cm

Passare al ferro da 4 mm e lavorare a diritto 1 giro.

SPRONE

Lavorare gli aumenti dello sprone per la tua taglia come segue:

Taglia M (3 dir, a1) 28 volte (112 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia L (3 dir, a1) 30 volte (120 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia XL (3 dir, a1) 32 volte (128 m) – lavora 2 giri a dir

Taglia 2XL (3 dir, a1) 34 volte (136 m) – lavora 4 giri a dir

Taglia 3XL (3 dir, a1) 36 volte (144 m) – lavora 6 giri a dir

Taglia 4XL (3 dir, a1) 36 volte (152 m) – lavora 6 giri a dir

Ferri accorciati alla Tedesca (German Short Rows)

Se vuoi puoi ora eseguire un sollevamento utilizzando i German Short Rows, altrimenti vai direttamente al paragrafo AUMENTI DELLO SPRONE.

G1: a dir 41 (44 - 49 - 54 - 58 - 62) m. Avvolgere e girare, a rov fino al segnamaglie, PS e a rov 41 (44 - 49 - 54 - 58 - 62) m. Avvolgere e girare.

G2: a dir 37 (40 - 45 - 50 - 54 - 58) m. Avvolgere e girare, a rov fino al segnamaglie, PS e a rov 37 (40 - 45 - 50 - 54 - 58) m. Avvolgere e girare.

G3: a dir 33 (36 - 41 - 46 - 50 - 54) m. Avvolgere e girare, a rov fino al segnamaglie, PS e a rov 33 (36 - 41 - 46 - 50 - 54) m. Avvolgere e girare.

G4: a dir 29 (32 - 37 - 42 - 46 - 50) m. Avvolgere e girare, a rov fino al segnamaglie, PS e a rov 29 (32 - 37 - 42 - 46 - 50) m. Avvolgere e girare.

G5: lavorare fino al Segnamaglie

Tutte le taglie: 2 giri a dir

SPRONE AUMENTII:

Taglia M (4 dir, a1) 28 volte (140 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia L (4 dir, a1) 30 volte (150 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia XL (4 dir, a1) 32 volte (160 m) – lavora 2 giri a dir

Taglia 2XL (4 dir, a1) 34 volte (170 m) – lavora 4 giri a dir

Taglia 3XL (4 dir, a1) 36 volte (180 m) – lavora 6 giri a dir

Taglia 4XL (4 dir, a1) 38 volte (190 m) – lavora 6 giri a dir

SPRONE AUMENTII:

Taglia M (5 dir, a1) 28 volte (168 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia L (5 dir, a1) 30 volte (180 m) – lavora 1 giro a dir

Taglia XL (5 dir, a1) 32 volte (192 m) – lavora 2 giri a dir

Taglia 2XL (5 dir, a1) 34 volte (204 m) – lavora 2 giri a dir

Taglia 3XL (5 dir, a1) 36 volte (216 m) – lavora 3 giri a dir

Taglia 4XL (5 dir, a1) 38 volte (228 m) – lavora 3 giri a dir

SOLO LA TAGLIA L:

Lavorare 1 giro a dir e aumentare 2 maglie uniformemente distanziate (182 m)

SOLO LA TAGLIA XL:

Lavorare 1 giro a dir e aumentare 4 maglie uniformemente distanziate (196 m)

SOLO LA TAGLIA 2XL:

Lavorare 1 giro a dir e aumentare 6 maglie uniformemente distanziate (210 m)

SOLO LA TAGLIA 3XL:

Lavorare 1 giro a dir e aumentare 8 maglie uniformemente distanziate (224 m)

SOLO LA TAGLIA 4XL:

Lavorare 1 giro a dir e aumentare 10 maglie uniformemente distanziate (238 m)

Iniziare il lavoro a colori

Ripetere il diagramma dello sprone nei colori CP e CC. Ricorda che il diagramma si legge dall'angolo in basso a destra all'angolo in alto a sinistra.

Il diagramma dello sprone si ripete 12 (13 - 14 - 15 - 16 - 17) volte in tondo.

Passare al ferro circolare da 80 cm quando il ferro da 40 cm diventa troppo corto.

Quando tutte le maglie e i giri del diagramma dello sprone sono stati lavorati, si hanno 288 (312 - 336 - 360 - 384 - 408) m sui ferri.

Tagliare il CC e lavorare 1 giro in CP

Il lavoro misura circa 20 (20 - 21 - 22 - 24 - 24) cm compresa la scollatura

Separazione del corpo e delle maniche

a dir 45 (49 - 54 - 58 - 63 - 66) m dietro del dietro. Passare 53 (57 - 60 - 63 - 66 - 70) m delle maniche su un filo di scarto o su un fermamaglie.

Avviare 7 (9 - 12 - 15 - 18 - 20) m sotto le ascelle con il metodo Backwards Loop Cast-On o Avvio a Catenella.

a dir 91 (99 - 108 - 117 - 126 - 132) m del davanti. Passare 53 (57 - 60 - 63 - 66 - 70) m delle maniche su un filo di scarto o su un fermamaglie.

Avviare 7 (9 - 12 - 15 - 18 - 20) m sotto le ascelle con il metodo Backwards Loop Cast-On o Avvio a Catenella..

a dir fino al segnamaglie BOR. 196 (216 - 240 - 264 - 288 - 304) m

CORPO (davanti e dietro)

Lavorare a maglia fino a quando il corpo misura 25 cm dal bordo di avvio sotto le ascelle, o 6 cm in meno della lunghezza desiderata.

Coste

Passare ai ferri da 3,5 mm.

Lavorare uniformemente a coste 1 dir rit, 1 rov per 6 cm.

Intrecciare senza stringere.

MANICHE (REALIZZARNE 2)

Trasferire 53 (57 - 60 - 63 - 66 - 70) maglie della manica dal filo di scarto al ferro di riserva.

Con il DL rivolto verso l'esterno, unisci CP all'estremità destra delle m di avvio sotto le ascelle del corpo. Riprendi e lavora 4 (5 - 6 - 8 - 9 - 10) m dal bordo di avvio, posiziona il segnamaglie BOR, riprendi e lavora altre 3 (4 - 6 - 7 - 9 - 10) m dal bordo di avvio.

Lavora a dir le m della manica fino al segnamaglie BOR. 60 (66 - 72 - 78 - 84 - 90) m

Lavora a dir per 2 cm.

Giro dim: 1 dir, 2 m dir ch ins. Lavora a dir fino a 3 maglie prima del segnamaglie, die-2ins, 1 dir

Diminuisci in questo modo ogni 2 cm per 8 (10 - 11 - 12 - 12 - 13) volte in totale. 44 (46 - 50 - 54 - 60 - 62) m.

Lavorare a dir fino a quando la manica misura 38 cm dall'ascella, o 6 cm in meno della lunghezza totale desiderata.

Passare ai ferri da 3,5 mm

Lavorare uniformemente a coste 1 dir rit, 1 rov per 6 cm.

Intrecciare senza stringere


FINITURE

Intrecciare le estremità e bloccare il maglione.

Buon lavoro!

@intreccidiceci





Leggenda diagramma

 CC

 CP

 no maglie

 A1